

如何输入Infoblox License Key

在你初步刚购买 Infoblox 或事后购买维护合约，这时候你都会获得新的 Infoblox License Key，你必须将此新的 License Key 输入到你的 Infoblox 设备中，如此新的 License Key 才会生效。

当你采购Infoblox任何模块时，你都会获得新的License Key，但你该如何获得新的License Key呢？一般而言，达友科技的销售或技术支持人员会将新的License Key寄送给你，若你没有获得新的License Key，麻烦你向我们相关人员询问；或者Infoblox网站上查询<http://www.infoblox.com/support/license.cfm>。

备注说明：

License Key 会与机器 Serial Number 配对，因此该 License Key 只能输入所对应的 Infoblox 设备。


根据 Infoblox 的布署架构，可区分为下述二种状况：

● Grid 架构/Stand-alone 架构

你可以使用 Infoblox Grid Manager (Web/Java) 介面或是 Console/SSH 介面来输入新的 License Key。

1. Infoblox Grid Manager (Web/Java)

- A. 开启Infoblox Grid Manager (<https://Infoblox-IP-Address>)，并使用管理者身份登入。
- B. 进入 Grid perspective
- C. 點選你欲输入 License Key 的设备



- D. 点选菜单上 Edit -> Add License...
- E. 在 Add License...画面中输入新的 License Key

Add License

You can obtain license keys through the self-service License Key tool, on the Infoblox support site (<http://www.infoblox.com/support/license.cfm>). After you receive the license strings, enter each one in the text field below and press OK.

Node #1 Hardware ID

Node #1 Serial Number



1. 确认该Serial Number是否和该License所对应的相同?

Enter license string

2. 输入新的Lincense key, 并按下 [OK]

OK Cancel

F. 检视新的 License Key 是否生效?



2. Console/SSH

在 Console 或 SSH 命令列模式，可分别执行下述命令新增 License Key。

A. 执行 “show version” 来检视该设备的 Serial Number

```
Infoblox > show version
Version : 4.2r3-1-30980
SN : 0005200601000013
Hotfix : N/A
Infoblox >
```

B. 执行 “set license” 输入新的 License Key

```
Infoblox > set license
Enter license string: HAAAAO+IAtYMdsdsoKCa+i3o14ZmECWOk6qXXX
```

C. 执行 “show license” 来检视目前该设备中的 License 状况

```
Infoblox > show license
Version : 4.2r3-1-30980
Hardware ID : 8e47b3abc56d6c15f242cd3b6ff6f6

License Type : DNS
Expiration Date : 04/13/2008
License String : EwAAAPHdsdssddd87dlTWI/+8hAxxx

License Type : DHCP
Expiration Date : 04/13/2008
License String : FAAAAPHi224wu1IG8fgrT2I3v9dOV0k4

License Type : Keystone DVS
Expiration Date : 04/13/2008
```

● HA 架构


你可以使用 Infoblox Grid Manager (Web/Java) 介面或是 Console/SSH 介面来输入新的 License Key。

1. Infoblox Grid Manager (Web/Java)

- A. 开启 Infoblox Grid Manager (<https://Infoblox-IP-Address>), 使用管理者身份登入。
- B. 进入 Grid perspective
- C. 点选你欲输入 License Key 的设备
- D. 点选菜单上 Edit -> Add License...

在 HA 架构中的输入 License 画面, 会同时显示二台机器的 Serial Number, 你只要将该二台机器的 License Key 输入, Infoblox 设备会自行判断该 License Key 属于那一台。请在下述画面, 将这二台机器所对应的 License Key 全部输入。

- E. 如何检查新的 License Key 是否生效? 其作法与 Grid 架构/Stand-alone 架构相同。



2. Console/SSH

请分别联机至此 HA 架构中的二台实体机器, 透过 Console 或 SSH 命令列模式 (LAN1 IP), 来进行新增 License Key。其作法与 Grid 架构/Stand-alone 架构相同。